


## Konfiguration von ActiveSync™



## für Windows Windows Mobile 2003 Pocket PC Geräte



## Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Schritte, welche im Minimum notwendig sind, um die Synchronisation von Mail, Kalender und Kontakten mit GPRS auf Windows Mobile Pocket PC Geräten zu konfigurieren.

Weitergehende Einstellungen wie Synchronisation via Notebook, Benutzung von Pocket Office etc. sind den entsprechenden Bedienungsanleitungen zu entnehmen.

## Voraussetzungen/Annahmen

Wir gehen davon aus, dass sich das Gerät in seiner Originalkonfiguration befindet und in der Lage ist, eine Verbindung zum Internet via GPRS aufzubauen. (Dies kann am einfachsten mit dem Pocket Internet Explorer getestet werden.)

Hinweis: Wir empfehlen vorgängig alle auf Ihrem Gerät vorhandenen Daten zu sichern, um eventuellem Datenverlust vorzubeugen.

Die hier angegebene Konfiguration bezieht sich auf einen Testbenutzer. Bitte ersetzen Sie die entsprechenden Felder („Meine Daten“) durch Ihre eigenen Login Informationen.


Parameter	Testbenutzer/Dokumentation	Meine Daten
Benutzername	ActiveSync- Kontoname, z.B. 123498761568	.....
Domäne	mcis	mcis
Passwort	Ihr Mail-Passwort	.....
Servername	www.messaging.ch	www.messaging.ch
Telefonnummer	Ihre Mobile Nummer	.....

## Installation der Software

Entfällt, da auf dem Gerät bereits ActiveSync™ installiert ist.

## Wie finden Sie Ihren ActiveSync Konto-Namen?

Auf [www.green.ch](http://www.green.ch) finden Sie rechts im Menü „Kundenservice“ die **my.green.ch** Konsole.




Tragen Sie Ihren Benutzerdaten ein und klicken auf Anmeldung.

Benutzername: admin@IhreDomain.xy



Wählen Sie in der my.green.ch Konsole Ihr **greenHosting** an. Und klicken anschliessend auf das Benutzermenü.



Wählen Sie hier den gewünschten Benutzer an und klicken auf **Bearbeiten** um die Benutzerinformationen einzusehen.







Im Feld **SAM Konto Name** finden Sie Ihren ActiveSync Benutzernamen.  
Bsp. MCIS\17602254214545




## Konfiguration der Verbindung zum Server und der zu synchronisierenden Objekte

Zuerst müssen die Verbindung zum Mailserver und die Objekte (Mails, Termine und Kontakte), die mit dem Server abgeglichen werden sollen, konfiguriert werden.

<p>Wählen Sie aus dem Startmenü „ActiveSync“ an.</p> 	<p>Wählen Sie im Menü „Extras“ -&gt; „Optionen“.</p> 
<p>Wechseln Sie auf den TAB Server.</p> 	<p>Geben Sie hier den Servernamen ein und kreuzen Sie SSL und die zu synchronisierenden Objekte an.</p> 


## ActiveSync™ für Pocket PC

Falls auf dem Gerät bereits Objekte des entsprechenden Typs vorhanden sind, ist festzulegen wie diese vor der ersten Synchronisation behandelt werden sollen. Meist ist die Einstellung „Elemente auf dem Gerät behalten...“ sinnvoller.



Wählen Sie nun „Posteingang“ und drücken die Schaltfläche „Einstellungen...“.

Wählen Sie die Schaltfläche „Optionen...“ bei der Servereinstellung und füllen auf dem nächsten Bildschirm Benutzername, Kennwort und Domäne gemäss Ihrer Login Information aus. Optional können Sie „Kennwort speichern“ anwählen<sup>1</sup>.




Geben Sie die Parameter nach Bedarf ein. Die hier gezeigten Parameter sind als Beispiel zu verstehen für einen Kompromiss zwischen tiefen Verbindungskosten und Lesbarkeit von Nachrichten.

<sup>1</sup> Wir möchten explizit darauf hinweisen, dass die Speicherung des Kennwortes ein hohes Sicherheitsrisiko darstellt. Insbesondere beim Verlust des Gerätes ist ein Zugriff von Unbefugten auf die persönlichen Daten möglich.


ActiveSync™ für Pocket PC



Wählen Sie „Kalender“ und drücken die Schaltfläche „Einstellungen...“.




Nun können Sie die Parameter kontrollieren, resp. eingeben.




## Erste Mailsynchronisation und die „Always Up To Date“ Einstellung (Server Push)

Ihr Gerät ist nun zur ersten Synchronisation bereit.

Wählen Sie im „ActiveSync“ die Schaltfläche „Synchronisieren“.




Falls die Uhrzeit des Gerätes nicht korrekt eingestellt ist, erscheint untenstehende Fehlermeldung. Die Uhrzeit muss zuerst korrekt eingestellt werden um die Synchronisation zu ermöglichen.



Wählen Sie den Menüpunkt „Mobiler Zeitplan“.



In diesem Menüpunkt können Sie bestimmen, in welchen Abständen Ihr Mobiledevice automatisch eine Synchronisation durchführt oder ob Sie dies manuell durchführen wollen.



## ActiveSync™ für Pocket PC

Falls Sie die „Always Up To Date“ Funktionalität nicht aktivieren wollen, können Sie „Abbr.“ drücken und der Rest dieses Kapitels entfällt.


Nach der ersten Synchronisation haben Sie die Möglichkeit die „Always Up To Date“ Funktionalität zu aktivieren. Drücken Sie dazu „OK“.

Wollen Sie sofort benachrichtigt werden, wenn eine neue Mail eintrifft, müssen Sie in den entsprechenden Feldern „Bei Elementeingang“ auswählen.

Falls Sie in irgendeinem der Felder die Option „Bei Elementeingang“ gewählt haben, müssen Sie auch die Adresse Ihres Gerätes konfigurieren indem Sie zunächst „OK“ drücken...

...und im nächsten Feld den Provider „green“ auswählen und die eigene Telefonnummer eingeben.

Damit diese Einstellungen aktiviert werden, müssen Sie nochmals synchronisieren.




**Bei Auslandsaufenthalt:** Da die Synchronisation über den SMS Gateway von green.ch ausgelöst wird, wird Ihnen, je nach Mobile-Anbieter und Abonnement, im Ausland der Roaming-Anteil der SMS Kosten verrechnet. Fragen Sie dazu Ihren Mobile-Anbieter.


Diese Kosten können Sie jedoch verhindern, indem Sie in den Einstellungen für den Mobilten Zeitplan beim Punkt „bei Roaming Betrieb“ den Eintrag manuell belassen.

## Mails lesen


Um Ihre Mails zu lesen, wählen Sie einfach aus dem Startmenü „Inbox“




..und gelangen zu Ihrem Posteingang. Durch anklicken können Sie die Mails öffnen ...




...und lesen.




Manche Mails sind jedoch grösser, als die von Ihnen voreingestellte Limite.



In diesem Fall wird nur der Anfang angezeigt. Wenn Sie den Rest noch lesen wollen wählen Sie aus dem Menu „Bearb.“ „Zum Download markieren“. Der Rest der Nachricht wird beim nächsten Synchronisationszyklus auf Ihr Gerät geladen...



...und Sie können den Rest der Nachricht lesen.



## Nützliche Links

<http://www.microsoft.com/windowsmobile/pocketpc/ppc/default.msp>

<http://www.pocketpc.ch>

<http://www.smartphony.org>

## Notizen

.....

.....

.....

.....

.....