


## E-Mail Konto anpassen → Windows 10 Mail App: IMAP



Die nachstehende Anleitung ist mit dem originalen Mail-App von Windows 10 erstellt worden.

1. Öffnen Sie das Mail-Programm «Mail» auf Ihrem Computer/PC.
2. Damit Sie in die Einstellungen gelangen, müssen Sie Ihren Account unter «Konten» anwählen:
  - 1) Rechtsklick auf Ihren Account
  - 2) Auf «Kontoeinstellungen» klicken.




3. Unter Kontoeinstellungen wählen Sie «Synchronisierungseinstellungen für Postfach ändern» aus.


– Kontoeinstellungen


Benutzername



Kennwort




Kontoname



**Synchronisierungseinstellungen für Postfach ändern**  
[Optionen zum Synchronisieren von Inhalten.](#)

**Konto löschen**  
[Entfernt dieses Konto von Ihrem Gerät.](#)

Speichern Abbrechen



4. Klicken Sie auf «Erweiterte Postfacheinstellungen».


– Synchronisierungseinstellungen

Wenn Sie einmal zahlreiche E-Mails erhalten oder Ihre E-Mails einige Tage nicht abrufen, werden die Synchronisierungseinstellungen entsprechend geändert, um Daten und Akkuleistung zu sparen.


Derzeit wird synchronisiert: **Bei Eintreffen**

Immer vollständige Nachricht und Internetbilder herunterladen

E-Mail herunterladen von



Sendet Ihre Nachrichten unter diesem Namen.




Synchronisierungsoptionen

E-Mail

Ein

**Erweiterte Postfacheinstellungen**  
[Informationen zum Posteingangs- und Postausgangsserver](#)

Fertig Abbrechen




5. Hier müssen Sie den Posteingangs- und Postausgangsserver neu definieren. Es ist möglich, dass Sie aktuell eine andere Konfiguration verwenden. Wir bitten Sie in diesem Fall die Einstellungen wie unten abgebildet neu einzurichten.

- 1) Posteingangsserver: von `imap.mail-ch.ch` (oder `imap.lhrdomain.xy`) auf `imap.hosting-ch.ch`
- 2) Postausgangsserver: von `smtp.mail-ch.ch` (oder `smtp.lhrdomain.xy`) auf `smtp.hosting-ch.ch`

Klicken auf «Fertig» um die neuen Einstellungen zu übernehmen.

Synchronisierungseinstellungen

Synchronisierungsoptionen

E-Mail   Ein

Posteingangsserver  
 1

Postausgangsserver (SMTP)  
 2

Ausgangsserver erfordert Authentifizierung


Denselben Benutzernamen und dasselbe Kennwort zum Senden von E-Mails verwenden

SSL für eingehende E-Mails erforderlich

SSL für ausgehende E-Mails erforderlich

Synchronisierungseinstellungen

Synchronisierungsoptionen

E-Mail   Ein

Posteingangsserver  
 1

Postausgangsserver (SMTP)  
 2

Ausgangsserver erfordert Authentifizierung

Denselben Benutzernamen und dasselbe Kennwort zum Senden von E-Mails verwenden

SSL für eingehende E-Mails erforderlich

SSL für ausgehende E-Mails erforderlich