


## E-Mail Konto anpassen → Windows 10 Mail App: POP

Die nachstehende Anleitung ist mit dem originalen Mail-App von Windows 10 erstellt worden.

1. Öffnen Sie das Mail-Programm «Mail» auf Ihrem Computer/PC.
2. Damit Sie in die Einstellungen gelangen, müssen Sie Ihren Account unter «Konten» anwählen:
  - 1) Rechtsklick auf Ihren Account
  - 2) Auf «Kontoeinstellungen» klicken.



3. Unter Kontoeinstellungen wählen Sie «Synchronisierungseinstellungen für Postfach ändern» aus.

– Kontoeinstellungen

Benutzername


Kennwort

Kontoname

**Synchronisierungseinstellungen für Postfach ändern**  
[Optionen zum Synchronisieren von Inhalten.](#)

**Konto löschen**  
[Entfernt dieses Konto von Ihrem Gerät.](#)

Speichern Abbrechen



4. Klicken Sie auf «Erweiterte Postfacheinstellungen».

– Synchronisierungseinstellungen

Wenn Sie einmal zahlreiche E-Mails erhalten oder Ihre E-Mails einige Tage nicht abrufen, werden die Synchronisierungseinstellungen entsprechend geändert, um Daten und Akkuleistung zu sparen.

Derzeit wird synchronisiert: **Bei Eintreffen**

Immer vollständige Nachricht und Internetbilder herunterladen

E-Mail herunterladen von

letzten 3 Monate

Sendet Ihre Nachrichten unter diesem Namen.


Synchronisierungsoptionen

E-Mail

Ein

**Erweiterte Postfacheinstellungen**  
[Informationen zum Posteingangs- und Postausgangsserver](#)

Fertig Abbrechen





5. Hier müssen Sie den Posteingangs- und Postausgangsserver neu definieren. Es ist möglich, dass Sie aktuell eine andere Konfiguration verwenden. Wir bitten Sie in diesem Fall die Einstellungen wie unten abgebildet neu einzurichten.
- 1) Posteingangsserver: von pop.mail-ch.ch (oder pop.lhrdomain.xy) auf pop.hosting-ch.ch
  - 2) Postausgangsserver: von smtp.mail-ch.ch (oder smtp.lhrdomain.xy) auf smtp.hosting-ch.ch


Klicken auf «Fertig» um die neuen Einstellungen zu übernehmen.

Synchronisierungseinstellungen

Synchronisierungsoptionen

E-Mail  Ein

Posteingangsserver  
pop.mail-ch.ch 

Postausgangsserver (SMTP)  
smtp.mail-ch.ch 

Ausgangsserver erfordert Authentifizierung

Denselben Benutzernamen und dasselbe Kennwort zum Senden von E-Mails verwenden


SSL für eingehende E-Mails erforderlich

SSL für ausgehende E-Mails erforderlich

Fertig Abbrechen

Synchronisierungseinstellungen

Synchronisierungsoptionen

E-Mail  Ein

Posteingangsserver  
pop.hosting-ch.ch 

Postausgangsserver (SMTP)  
smtp.hosting-ch.ch 

Ausgangsserver erfordert Authentifizierung

Denselben Benutzernamen und dasselbe Kennwort zum Senden von E-Mails verwenden

SSL für eingehende E-Mails erforderlich

SSL für ausgehende E-Mails erforderlich

Fertig Abbrechen