



## E-Mail Konto anpassen → Outlook 2010: POP

Die nachstehende Anleitung kann auch für andere Outlook-Versionen benutzt werden, wie zum Beispiel Outlook 2013 und 2016. Die Reihenfolge der einzelnen Schritte können abweichend sein.


1. Öffnen Sie das Mail-Program Outlook 2010 auf Ihrem Computer/PC.



2. Wählen Sie oben das Registerblatt «Datei» aus.




3. Sie können nun unter «Kontoeinstellungen» erneut auf «Kontoeinstellungen» klicken um Ihr Mail-Profil zu sehen.



4. Mit einem Doppelklick können Sie die Mail-Einstellungen öffnen.

#### E-Mail-Konten

Sie können ein Konto hinzufügen oder entfernen. Sie können ein Konto auswählen, um dessen Einstellungen zu ändern.



5. Hier müssen Sie den Posteingangs- und Postausgangsserver neu definieren. Es ist möglich, dass Sie aktuell eine andere Konfiguration verwenden. Wir bitten Sie in diesem Fall die Einstellungen wie unten abgebildet neu einzurichten.

- 1) Posteingangsserver: pop.hosting-ch.ch
- 2) Postausgangsserver: smtp.hosting-ch.ch
- 3) Um die weiteren Schritte anzupassen klicken Sie auf «Weitere Einstellungen»

**POP- und IMAP-Kontoeinstellungen**  
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

**Benutzerinformationen**  
Ihr Name:   
E-Mail-Adresse:

**Serverinformationen**  
Kontotyp:   
Posteingangsserver:   
Postausgangsserver (SMTP):


**Anmeldeinformationen**  
Benutzername:   
Kennwort:   
 Kennwort speichern  
 Anmeldung mithilfe der gesicherten  
Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

**Kontoeinstellungen testen**  
Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.  
  
 Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

**NEU**


< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

- Es öffnet sich ein kleines Fenster «Internet-E-Mail-Einstellungen». Wählen das Registerblatt «Postausgangsserver» aus. Stellen Sie sicher, dass die Option «Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung» aktiviert ist. Danach klicken Sie auf «Erweitert».



7. Auf dieser Registerkarte können Sie die Port's wie folgt anpassen:
- 1) Die Checkbox «Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)» aktivieren
  - 2) Port 995
  - 3) Automatisch
  - 4) Port 587

Danach Bestätigen Sie mit dem Button «OK»



8. Nun sehen Sie wieder die POP- und IMAP-Kontoeinstellungen. Klicken Sie auf «Weiter».

**POP- und IMAP-Kontoeinstellungen**  
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

**Benutzerinformationen**  
Ihr Name:   
E-Mail-Adresse:

**Serverinformationen**  
Kontotyp:   
Posteingangsserver:   
Postausgangsserver (SMTP):

**Anmeldeinformationen**  
Benutzername:   
Kennwort:   
 Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

**Kontoeinstellungen testen**  
Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.

Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

E-Mail im Offlinemodus: 3 Monate

9. Die Server-Verbindung für eingehende und ausgehende E-Mails werden überprüft und bestätigt. Klicken Sie auf «Schliessen»

Alle Tests wurden erfolgreich ausgeführt. Klicken Sie auf "Schließen" um fortzufahren.

**Aufgaben** **Fehler**

Aufgaben	Status
✓ Bei Posteingangsserver anmelden (POP3)	Erledigt
✓ Testnachricht senden	Erledigt

10. Alle Einstellungen sind nun abgeschlossen. Klicken Sie auf «Fertig stellen» um die Konfiguration abzuschliessen. Starten Sie das Outlook-Programm erneut, um die Mail-Funktionalität zu nutzen.

