


E-Mail Konto anpassen → iPhone Mail App: POP

Die nachstehende Anleitung ist zur Anpassung eines POP E-Mailkontos im iPhone.


1. Öffnen Sie «Einstellungen» auf dem Home Screen.




2. Wählen Sie nun «Accounts & Passwörter».



3. Tippen Sie das gewünschte E-Mailkonto an.



4. Wählen Sie es erneut.



5. Hier muss der Posteingangsserver neu definiert werden. (Es ist möglich, dass Sie aktuell eine andere Konfiguration als abgebildet verwenden.)
- E-Mail: Ihre E-Mailadresse
 - Hostname: Von pop.mail-ch.ch (oder pop.lhrdomain.xy) auf pop.hosting-ch.ch
 - Benutzername: Ihre E-Mailadresse
 - Passwort: Passwort von Ihrer E-Mailadresse

Swisscom 19:27 73%

Abbrechen Account Fertig

POP-ACCOUNTINFO

Name example

E-Mail

Beschreibung example

SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS

Hostname pop.mail-ch.ch

Benutzername

Passwort

SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS

SMTP smtp.mail-ch.ch >

Erweitert >

Swisscom 19:28 73%

Abbrechen Account Fertig

Name example

E-Mail >

Beschreibung example

SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS

Hostname pop.hosting-ch.ch

Benutzername

Passwort

SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS

SMTP smtp.mail-ch.ch >

q w e r t z u i o p ü
a s d f g h j k l ö ä
y x c v b n m
123 . / .com Return

6. Öffnen Sie nun unter Server für ausgehende E-Mails «SMTP»

Swisscom 19:24 73%

Abbrechen Account Fertig

POP-ACCOUNTINFO

Name example

E-Mail >

Beschreibung example

SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS

Hostname imap.hosting-ch.ch


Benutzername

Passwort

SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS

SMTP smtp.mail-ch.ch >

Erweitert >





7. Wählen Sie unter Primärer Server «smtp.mail-ch.ch» beziehungsweise «smtp.ihredomäne.xy».



8. Hier muss der Postausgangsserver neu definiert werden. (Es ist möglich, dass Sie aktuell eine andere Konfiguration als abgebildet verwenden.)

- Hostname: Von smtp.mail-ch.ch (oder smtp.Ihrdomain.xy) auf smtp.hosting-ch.ch
- Benutzername: Ihre E-Mailadresse
- Passwort: Passwort von Ihrer E-Mailadresse
- SSL verwenden: aktiv
- Authentifizierung: Passwort
- Server-Port: 587

Achtung: Bei Benutzername und Passwort steht hier optional, diese müssen hinterlegt sein



9. Klicken Sie auf Fertig. Nun haben Sie die Änderungen abgeschlossen.