


E-Mail Konto anpassen → Thunderbird: POP

Die nachstehende Anleitung kann auch für etwas ältere Thunderbird-Versionen benutzt werden. Die Reihenfolge der einzelnen Schritte können jedoch abweichend sein. Diese Anleitung wurde mit der Version 60.0 erstellt.

1. Öffnen Sie das Mail-Programm Thunderbird in Ihrem Mac.
2. Wählen Sie oben im Menu «Extras» aus und klicken Sie danach auf «Konto-Einstellungen»



3. Hier müssen Sie den Eingangs- und Ausgangsserver neu definieren. Es ist möglich, dass Sie aktuell eine andere Konfiguration verwenden. Wir bitten Sie in diesem Fall die Einstellungen wie unten abgebildet neu einzurichten.
 - 1) Klicken Sie auf Server-Einstellungen
 - 2) Server: Von pop.mail-ch.ch (oder pop.lhrdomain.xy) auf pop.hosting-ch.ch
Port: 995
 - 3) Benutzername: Ihre E-Mailadresse
 - 4) Verbindungssicherheit: SSL/TLS
 - 5) Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

Wählen Sie danach «Postausgangs-Server (SMTP)» aus, um mit den Einstellungen fortzufahren.

- 1 Server-Einstellungen
- Kopien & Ordner
- Verfassen & Adressieren
- Junk-Filter
- Speicherplatz
- Empfangsbestätigungen (MDN)
- S/MIME-Sicherheit
- ▼ Lokale Ordner
 - Junk-Filter
 - Speicherplatz
- 📧 Postausgangs-Server (SMTP)

Servertyp: POP

Server: 2 pop.mail-ch.ch Port: 995 Standard: 995

Benutzername: 3

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit: SSL/TLS 4

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal 5

Server-Einstellungen

Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen

Alle 10 Minuten auf neue Nachrichten prüfen

Neue Nachrichten automatisch herunterladen

Nur die Kopfzeilen herunterladen

Nachrichten auf dem Server belassen

Lösche Nachrichten vom Server nach 14 Tagen

Nachrichten vom Server löschen, wenn sie aus dem Posteingang gelöscht werden

ALT

Nachrichtenspeicher

Papierkorb beim Verlassen leeren Erweitert...

Speichermethode: Eine Datei pro Ordner (mbox)

Lokaler Ordner: Ordner wählen...

Abbrechen OK

- 1 Server-Einstellungen
- Kopien & Ordner
- Verfassen & Adressieren
- Junk-Filter
- Speicherplatz
- Empfangsbestätigungen (MDN)
- S/MIME-Sicherheit
- ▼ Lokale Ordner
 - Junk-Filter
 - Speicherplatz
- 📧 Postausgangs-Server (SMTP)

Servertyp: POP

Server: 2 pop.hosting-ch.ch Port: 995 Standard: 995

Benutzername: 3

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit: SSL/TLS 4

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal 5

Server-Einstellungen

Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen

Alle 10 Minuten auf neue Nachrichten prüfen

Neue Nachrichten automatisch herunterladen

Nur die Kopfzeilen herunterladen

Nachrichten auf dem Server belassen

Lösche Nachrichten vom Server nach 14 Tagen

Nachrichten vom Server löschen, wenn sie aus dem Posteingang gelöscht werden

NEU

Nachrichtenspeicher


Papierkorb beim Verlassen leeren Erweitert...

Speichermethode: Eine Datei pro Ordner (mbox)

Lokaler Ordner: Ordner wählen...

Abbrechen OK

4. Öffnen Sie den «Postausgangs-Server (SMTP)»



5. Es ist möglich, dass Sie aktuell eine andere Konfiguration verwenden. Wir bitten Sie auch in diesem Fall die Einstellungen wie unten abgebildet neu einzurichten.

- 1) Server: Von smtp.mail-ch.ch (oder smtp.Ihrdomain.xy) auf smtp.hosting-ch.ch
- 2) Port: von 465 auf 587
- 3) Verbindungssicherheit: STARTTLS
- 4) Authentifizierungsmethode: Passwort, normal
- 5) Benutzername: Ihre E-Mailadresse

Einstellungen

Beschreibung:

1 Server:

2 Port: Standard: 587

ALT

Sicherheit und Authentifizierung

3 Verbindungssicherheit:

4 Authentifizierungsmethode:

5 Benutzername:

Abbrechen OK

Einstellungen

Beschreibung:

1 Server:

2 Port: Standard: 587

NEU

Sicherheit und Authentifizierung

3 Verbindungssicherheit:

4 Authentifizierungsmethode:

5 Benutzername:

Abbrechen OK

6. Sie können mit OK bestätigen. Die Anpassungen ist nun beendet. Sie können Thunderbird benutzen.