


E-Mail Konto anpassen → Outlook 2016: IMAP

Die nachstehende Anleitung kann auch für andere Outlook-Versionen benutzt werden, wie zum Beispiel Outlook 2010, 2013 und 2016. Die Reihenfolge der einzelnen Schritte können abweichend sein.


1. Öffnen Sie das Mail-Programm Outlook 2016 auf Ihrem Computer/PC.




2. Wählen Sie oben das Registerblatt «Datei» aus.



3. Sie können nun unter «Kontoeinstellungen» erneut auf «Kontoeinstellungen» klicken um Ihr Mail-Profil zu sehen.



4. Mit einem Doppelklick können Sie die Mail-Einstellungen öffnen.



5. Hier müssen Sie den Posteingangs- und Postausgangsserver neu definieren. Es ist möglich, dass Sie aktuell eine andere Konfiguration verwenden. Wir bitten Sie in diesem Fall die Einstellungen wie unten abgebildet neu einzurichten.

1) Posteingangsserver:

Von `imap.mail-ch.ch` (oder `imap.lhrdomain.xy`) auf `imap.hosting-ch.ch`

2) Postausgangsserver:

Von `smtp.mail-ch.ch` (oder `smtp.lhrdomain.xy`) auf `smtp.hosting-ch.ch`

3) Um die weiteren Schritte anzupassen klicken Sie auf «Weitere Einstellungen»»

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen
Ihr Name:
E-Mail-Adresse:

Serverinformationen
Kontotyp:
Posteingangsserver: 1
Postausgangsserver (SMTP): 2

Anmeldeinformationen
Benutzername:
Kennwort:
 Kennwort speichern
 Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen
Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.
Kontoeinstellungen testen ...
 Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

E-Mail im Offlinemodus: 3 Monate

ALT

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen
Ihr Name:
E-Mail-Adresse:

Serverinformationen
Kontotyp:
Posteingangsserver: 1
Postausgangsserver (SMTP): 2

Anmeldeinformationen
Benutzername:
Kennwort:
 Kennwort speichern
 Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen
Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.
Kontoeinstellungen testen ...
 Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

E-Mail im Offlinemodus: 3 Monate

NEU 3

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

6. Es öffnet sich ein kleines Fenster «Internet-E-Mail-Einstellungen». Wählen das Registerblatt «Postausgangsserver» aus. Stellen Sie sicher, dass die Option «Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung» aktiviert ist. Danach klicken Sie auf «Erweitert».

The screenshot shows the 'Internet-E-Mail-Einstellungen' dialog box with the 'Postausgangsserver' tab selected. The 'Erweitert' sub-tab is highlighted with a green box. The 'Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung' checkbox is checked. The 'Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden' radio button is selected. The 'Anmelden mit' section includes a 'Benutzername:' field, a 'Kennwort:' field, and a 'Kennwort speichern' checkbox which is checked. The 'Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich' checkbox is unchecked. The 'OK' and 'Abbrechen' buttons are visible at the bottom right. A green arrow points to the 'Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden' radio button.

Allgemein Postausgangsserver **Erweitert**

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

OK Abbrechen

7. Auf dieser Registerkarte können Sie die Port's wie folgt anpassen:

- 1) Von SSL/TLS (oder «Keine») auf SSL/TLS
- 2) Port 993 (oder 143) auf Port 993
- 3) Von SSL/TLS (oder «Keine») auf Automatisch
- 4) Port 465 (oder 587) auf Port 587

Danach Bestätigen Sie mit dem Button «OK»

Erweitert

Serveranschlussnummern

Posteingangsserver (I. 2) 993 Standard verwenden

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp. 1 SSL/TLS

Postausgangsserver (S. 4) 465

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp. 3 SSL/TLS

Servertimeout

Kurz Lang 1 Minute

Ordner

Stammordnerpfad:

Gesendete Elemente

Keine Kopien gesendeter Elemente

Gelöschte Elemente

Elemente zum Löschen markieren, jedoch nicht automatisch verschieben
Zum Löschen markierte Elemente werden endgültig gelöscht, wenn die Elemente im Postfach bereinigt werden.

Elemente beim Wechseln von Ordnern im Onlinemodus bereinigen

OK Abbrechen

Erweitert

Serveranschlussnummern

Posteingangsserver (I. 2) 993 Standard verwenden

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp. 1 SSL/TLS

Postausgangsserver (S. 4) 587

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp. 3 Automatisch

Servertimeout

Kurz Lang 1 Minute

Ordner

Stammordnerpfad:

Gesendete Elemente

Keine Kopien gesendeter Elemente speichern

Gelöschte Elemente

Elemente zum Löschen markieren, jedoch nicht automatisch verschieben
Zum Löschen markierte Elemente werden endgültig gelöscht, wenn die Elemente im Postfach bereinigt werden.

Elemente beim Wechseln von Ordnern im Onlinemodus bereinigen

OK Abbrechen

8. Nun sehen Sie wieder die POP- und IMAP-Kontoeinstellungen. Klicken Sie auf «Weiter»

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen
Ihr Name:
E-Mail-Adresse:

Serverinformationen
Kontotyp:
Posteingangsserver:
Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen
Benutzername:
Kennwort:
 Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen
Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.

Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

E-Mail im Offlinemodus: 3 Monate

9. Die Server-Verbindung für eingehende und ausgehende E-Mails werden überprüft und bestätigt. Klicken Sie auf «Schliessen»

Alle Tests wurden erfolgreich ausgeführt. Klicken Sie auf "Schließen" um fortzufahren.

Aufgaben **Fehler**

Aufgaben	Status
✓ An Posteingangsserver anmelden (IMAP)	Erledigt
✓ Testnachricht senden	Erledigt

10. Alle Einstellungen sind nun abgeschlossen. Klicken Sie auf «Fertig stellen» um die Konfiguration abzuschliessen. Starten Sie das Outlook-Programm erneut, um die Mail-Funktionalität zu nutzen.

