


E-Mail Konto anpassen → Outlook 2016: IMAP

Die nachstehende Anleitung kann auch für andere Outlook-Versionen benutzt werden, wie zum Beispiel Outlook 2010, 2013 und 2016. Die Reihenfolge der einzelnen Schritte können abweichend sein.


1. Öffnen Sie das Mail-Programm Outlook 2016 auf Ihrem Computer/PC.




2. Wählen Sie oben das Registerblatt «Datei» aus.




3. Sie können nun unter «Kontoeinstellungen» erneut auf «Kontoeinstellungen» klicken um Ihr Mail-Profil zu sehen.



4. Wählen Sie «Reparieren...»



5. Um mit den Einstellungen fortzufahren, befolgen Sie die folgenden Schritte.
- 1) Klick auf Erweiterte Optionen
 - 2) «Ich möchte mein Konto manuell reparieren» aktivieren
 - 3) «Reparieren» klicken



6. Hier müssen Sie den Posteingangsserver neu definieren. Es ist möglich, dass Sie aktuell eine andere Konfiguration verwenden. Wir bitten Sie in diesem Fall die Einstellungen wie unten abgebildet neu einzurichten.
- 1) Benutzername: Ihre E-Mailadresse
 - 2) Kennwort: Ihr Passwort
 - 3) Server: von `imap.mail-ch.ch` (oder `imap.lhrdomain.xy`) auf `imap.hosting-ch.ch`
Port 993
 - 4) Verschlüsselungsmethode: Von SSL/TLS (oder «Keine») auf SSL/TLS
- Klappen Sie «Ausgehende E-Mail» auf

The screenshot shows the 'Eingehende E-Mail' configuration page. The 'Ausgehende E-Mail' section is collapsed. A green cloud with the text 'ALT' is positioned to the right of the 'Ausgehende E-Mail' label. The configuration fields are: Benutzername (1), Kennwort (2), Server (imap.mail-ch.ch), Port (993) (3), and Verschlüsselungsmethode (SSL/TLS) (4). There is a checkbox for 'Kennwort speichern' and a checkbox for 'Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich'. At the bottom, there are 'Zurück' and 'Reparieren' buttons.

The screenshot shows the 'Eingehende E-Mail' configuration page with the 'Ausgehende E-Mail' section expanded. A green cloud with the text 'NEU' is positioned to the right of the 'Ausgehende E-Mail' label. A green arrow points to the 'Ausgehende E-Mail' label. The configuration fields are: Benutzername (1), Kennwort (2), Server (imap.hosting-ch.ch), Port (993) (3), and Verschlüsselungsmethode (SSL/TLS) (4). There is a checkbox for 'Kennwort speichern' and a checkbox for 'Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich'. At the bottom, there are 'Zurück' and 'Reparieren' buttons.

7. Nun können Sie den Postausgangsserver definieren. Es ist möglich, dass Sie aktuell eine andere Konfiguration verwenden. Wir bitten Sie auch in diesem Fall die Einstellungen wie unten abgebildet neu einzurichten.

1) Server: von smtp.mail-ch.ch (oder smtp.Ihrdomain.xy) auf smtp.hosting-ch.ch
Port 587

2) Verschlüsselungsmethode: STARTTLS

Danach Bestätigen Sie mit dem Button «OK»

The screenshot shows the 'Ausgehende E-Mail' configuration page. The 'Server' field contains 'smtp.mail-ch.ch' and the 'Port' field contains '587'. A green arrow labeled '1' points to the port field. The 'Verschlüsselungsmethode' dropdown is set to 'STARTTLS', with a green arrow labeled '2' pointing to it. Below these fields, there are checkboxes for authentication: 'Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich' (unchecked) and 'Mein Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung' (checked). Under the second checked option, there are two radio buttons: 'Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden' (selected) and 'Mit Benutzername und Kennwort anmelden' (unchecked). A green cloud-shaped callout with the word 'ALT' is positioned to the right of the radio buttons. At the bottom, there are 'Zurück' and 'Reparieren' buttons.

This screenshot is identical to the one above but with updated settings. The 'Server' field now contains 'smtp.hosting-ch.ch' and the 'Verschlüsselungsmethode' dropdown is set to 'Automatisch'. A green arrow labeled '1' points to the port field, and a green arrow labeled '2' points to the 'Automatisch' dropdown. A green cloud-shaped callout with the word 'NEU' is positioned above the 'Reparieren' button, with a green arrow pointing from the cloud to the button. The 'Zurück' and 'Reparieren' buttons are at the bottom.

8. Alle Einstellungen sind nun abgeschlossen. Klicken Sie auf «Vorgang abgeschlossen» um die Konfiguration abzuschliessen. Starten Sie das Outlook-Programm erneut, um die Mail-Funktionalität zu nutzen.

