


E-Mail Konto anpassen → Outlook 2016: POP

Die nachstehende Anleitung kann auch für andere Outlook-Versionen benutzt werden, wie zum Beispiel Outlook 2010, 2013 und 2016. Die Reihenfolge der einzelnen Schritte können abweichend sein.


1. Öffnen Sie das Mail-Programm Outlook 2016 auf Ihrem Computer/PC.




2. Wählen Sie oben das Registerblatt «Datei» aus.



3. Sie können nun unter «Kontoeinstellungen» erneut auf «Kontoeinstellungen» klicken um Ihr Mail-Profil zu sehen.



4. Mit einem Doppelklick können Sie die Mail-Einstellungen öffnen.



5. Hier müssen Sie den Posteingangs- und Postausgangsserver neu definieren. Es ist möglich, dass Sie aktuell eine andere Konfiguration verwenden. Wir bitten Sie in diesem Fall die Einstellungen wie unten abgebildet neu einzurichten.

1) Posteingangsserver:

Von pop.mail-ch.ch (oder pop.lhrdomain.xy) auf pop.hosting-ch.ch

2) Postausgangsserver:

Von smtp.mail-ch.ch (oder smtp.lhrdomain.xy) auf smtp.hosting-ch.ch

3) Um die weiteren Schritte anzupassen klicken Sie auf «Weitere Einstellungen»

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen
Ihr Name:
E-Mail-Adresse:

Serverinformationen
Kontotyp:
Posteingangsserver:
Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen
Benutzername:
Kennwort:
 Kennwort speichern
 Anmeldung mithilfe der gesicherten
Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen
Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.
Kontoeinstellungen testen ...
 Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

ALT

Weitere Einstellungen

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen
Ihr Name:
E-Mail-Adresse:

Serverinformationen
Kontotyp:
Posteingangsserver:
Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen
Benutzername:
Kennwort:
 Kennwort speichern
 Anmeldung mithilfe der gesicherten
Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen
Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.
Kontoeinstellungen testen ...
 Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

NEU

Weitere Einstellungen

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

6. Es öffnet sich ein kleines Fenster «Internet-E-Mail-Einstellungen». Wählen das Registerblatt «Postausgangsserver» aus. Stellen Sie sicher, dass die Option «Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung» aktiviert ist. Danach klicken Sie auf «Erweitert».



The screenshot shows the 'Postausgangsserver' tab in the 'Internet-E-Mail-Einstellungen' dialog box. The 'Erweitert' sub-tab is highlighted with a green box. The main content area contains the following options:

- Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung
- Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden
- Anmelden mit
 - Nutzername:
 - Kennwort:
 - Kennwort speichern
- Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

At the bottom right, there are two buttons: 'OK' and 'Abbrechen'.

7. Auf dieser Registerkarte können Sie die Port's wie folgt anpassen:
 - 1) Die Checkbox «Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL/TLS)» aktivieren
 - 2) Port 995 (oder 143) auf Port 995
 - 3) Von SSL/TLS (oder «Keine») auf Automatisch
 - 4) Port 465 (oder 587) auf Port 587

Danach Bestätigen Sie mit dem Button «OK»



8. Nun sehen Sie wieder die POP- und IMAP-Kontoeinstellungen. Klicken Sie auf «Weiter».

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen
Ihr Name:
E-Mail-Adresse:

Serverinformationen
Kontotyp:
Posteingangsserver:
Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen
Benutzername:
Kennwort:
 Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten
Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen
Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.

Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

E-Mail im Offlinemodus: 3 Monate

9. Die Server-Verbindung für eingehende und ausgehende E-Mails werden überprüft und bestätigt. Klicken Sie auf «Schliessen»

Alle Tests wurden erfolgreich ausgeführt. Klicken Sie auf "Schließen" um fortzufahren.

Aufgaben **Fehler**

| Aufgaben | Status |
|--|----------|
| ✓ Bei Posteingangsserver anmelden (POP3) | Erledigt |
| ✓ Testnachricht senden | Erledigt |

10. Alle Einstellungen sind nun abgeschlossen. Klicken Sie auf «Fertig stellen» um die Konfiguration abzuschliessen. Starten Sie das Outlook-Programm erneut, um die Mail-Funktionalität zu nutzen.

